

Przewodnik instalacji oprogramowania Safetica

Aby zainstalować oprogramowanie Safetica Management Service konieczne jest posiadanie maszyny serwerowej z systemem Windows Server 2008 R2 lub nowszy oraz ważne by maszyna posiadała około 100 GB wolnego miejsca na dysku.


Jeśli już posiadasz działający serwer, pobierz najnowszą wersję oprogramowania z poniższego linku:

http://downloads.safetica.com/partner/safetica_setup.exe

Pakiet ten zawiera wszystkie komponenty, które są wymagane do instalacji i zarządzania oprogramowaniem Safetica.

Jeżeli pobieranie się zakończyło, uruchom instalator na wcześniej przygotowanej maszynie serwerowej. Jeżeli nie posiadasz własnego serwera bazy danych (Microsoft SQL Server (Express)), możesz użyć instalacji automatycznej, która zainstaluje wszystkie komponenty konieczne do działania oprogramowania.

INSTALACJA AUTOMATYCZNA




Cały proces instalacji automatycznej został pokazany na poniższym filmie:

[KLIKNIJ TUTAJ](#)


Jeśli udało się zainstalować Safetica Management Service, przejdź do rozdziału **LOGOWANIE DO KONSOLI**.

INSTALACJA RĘCZNA (w przypadku posiadania własnego serwera MS SQL)


Jeżeli chcesz skorzystać z własnego serwera bazy danych (Microsoft SQL Serwer (Express)), konieczne jest wybranie instalacji ręcznej. Ręczna instalacja pozwala na instalację każdego komponentu osobno.




Następnie wybieramy przycisk Instalacja:




Wybieramy instalację Safetica Management Service:




W następnym kroku wybieramy opcję Uruchom instalator:




Jeżeli akceptujemy warunki umowy licencyjnej, zaznaczamy odpowiednią opcję i klikamy przycisk Dalej >



Wybieramy miejsce instalacji Safetica i klikamy przycisk Dalej >



Następne wybieramy opcję Niestandardowy serwer SQL:



W kolejnym kroku podajemy parametry do połączenia z serwerem bazy danych wg. poniższego przykładu:

Safetica Management Service

Ustawienia połączenia
Dane połączenia oprogramowania SQL Server

Poniższe dane mogą być przechowywane w lokalnym rejestrze, aby umożliwić usłudze SMS uzyskanie połączenia z bazą danych SQL. Niektóre pola będą wypełnione, jeśli zastosowano kroki dla nowej lub bieżącej instalacji SQL. Zmień lub wybierz taki adres serwera, który można wykorzystać w celu uzyskania połączenia z bazą danych SQL za pośrednictwem usługi SMS i wszystkich jej klientów. Opcjonalnie możesz ustawić prefiks dla nazw baz danych, który będzie użyty przez Safetica Management Service. Dla domyślnego prefiksu 'safetica' nazwy będą następujące: safetica_main, safetica_data i safetica_category.

IP lub adres: 192.168.204.136

Nazwa konta: sa

Hasło: *****

Prefiks nazwy bazy danych: safetica


Pomiń >>>

--- Safetica ---


< Wstecz **Dalej >** Anuluj

Instalator będzie próbował połączyć się na domyślny port MS SQL – 1433.

Po poprawnym połączeniu z serwerem MS SQL, zaznaczamy interesujące nas opcje i klikamy przycisk Zainstaluj:



Po poprawnej instalacji Safetica Management Service, konieczna jest instalacja konsoli zarządzającej Safetica Management Console. Sama instalacja nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Instalację można zainicjować z poniższego okna instalatora (jeśli nie zamknąłeś okna poprzedniej instalacji, możesz kliknąć przycisk <Wstecz):



Cały proces instalacji ręcznej z użyciem własnej bazy danych został pokazany na poniższym filmie:

[KLIKNIJ TUTAJ](#)

LOGOWANIE DO KONSOLI

Zalogować się do konsoli Safetica możemy poprzez uruchomienie np. skrótu na pulpicie systemu operacyjnego oraz wprowadzeniu danych użytkownika, hasła, serwera do którego chcemy się zalogować (w formie adresu IP bądź nazwy hosta, nie może być to fraza *localhost* lub *127.0.0.1*) oraz portu (domyślny port to 4441). Jeżeli wykonywałeś instalację z użyciem własnej bazy danych, użyj użytkownika *safetica* oraz hasła *S@fetic@2004*:

Safetica


Enter the credentials to log in to a Safetica Management Service. You can change the server to connect to in Advanced section.

User name:

uzytkownik

User's password:

•••••



^ ADVANCED

Here you can choose the server to connect to from the list. If it is not listed there, you can enter its address manually.

Choose server:

192.168.1.100

Port:

4441

OK

Cancel

Jeżeli po zalogowaniu pojawił się kreator pierwszej konfiguracji, przejdź przez opisaną w konsoli konfigurację.

DODANIE LICENCJI

Po instalacji serwera i konsoli zarządzającej konieczne będzie dodanie licencji.

W tym wypadku należy przejść do sekcji USTAWIENIA → Menedżer licencji. W sekcji USTAWIENIA OGÓLNE wprowadzamy otrzymany klucz licencyjny.

PULPIT

ALERTY

RAPORTY

WEBSAFETICA

AUDITOR

DLP

SUPERVISOR

USTAWIENIA

PROFIL

POMOC

Kategorie

Zarządzanie bazą danych

Aktualizacja

Zarządzanie dostępem

Ustawienia klienta

Zarządzanie stacją roboczą

Dezaktywacja stacji roboczych

Dzienniki debugowania

Ustawienia integracji

Menedżer licencji

Przegląd ustawień

Aktywność użytkowników

SafeticaSRV

^ PODSTAWOWE INFORMACJE

Możesz użyć widoku menedżera licencji, aby przypisać licencje do wszystkich modułów Safetica. Licencje są następnie przypisywane do stacji roboczych.

USTAWIENIA OGÓLNE

Klucz licencyjny lub ID klienta

Wyślij

^ USTAWIENIA ZAAWANSOWANE


WDROŻENIE SAFETICA AGENT I SAFETICA CLIENT

Instalacja Safetica Agent


Safetica Agent jest używany do zapewnienia komunikacji pomiędzy stacją roboczą, a serwerem zarządzającym. Safetica Agent może zostać wdrożony zdalnie, za pośrednictwem mechanizmów firm trzecich służących do wdrażania oprogramowania (np. GPO/SCCM -

<https://support.safetica.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/320/0/batch-installation-of-safetica-installer-using-gpo>).

Zmodyfikowany pakiet instalacyjny *.msi można pobrać z konsoli zarządzającej, z sekcji USTAWIENIA → Aktualizacja → WDROŻENIE STACJI ROBOCZYCH → Pobierz pakiet instalacyjny agenta




Po poprawnej instalacji Safetica Agent, stacja robocza zgłosi się do serwera zarządzającego:




Jeśli przy nazwie serwera wyświetla się znak gwiazdki ' * ' kliknij na strzałki, które oznaczają odświeżenie drzewa.

Safetica Agent nie daje możliwości ochrony przed wyciekiem danych, by zapewnić taką ochronę konieczna jest instalacja Safetica Client.


Instalacja Safetica Client może być wykonana zdalnie poprzez konsolę zarządzającą Safetica → USTAWIENIA → Zarządzanie stacją roboczą → Instalacja / aktualizacja.




Następnie wybieramy wersję oraz czy ma zostać wykonane ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji (Uruchomienie ponowne jest wymagane by Safetica Client działał poprawnie).




W następnym kroku wybieramy, na których komputerach ma zostać wykonana instalacja Safetica Client:




Na koniec akceptujemy instalację na wybranych maszynach:



Poprawność instalacji możemy sprawdzić w sekcji USTAWIENIA → Zarządzanie stacją roboczą w trybie wizualizacji:



oraz w schemacie środowiska:



Cały proces instalacji Safetica Client został pokazany na poniższym filmie:

[KLIKNIJ TUTAJ](#)